


הגדרות אימייל אישי - דואר יוצא

הסבר זה נועד עבור 2 נושאים מרכזיים:

1. לראות את האימיילים שיוצאים מהמערכת בדואר היוצא שלכם
2. על מנת למנוע מאימיילים שנשלחים ללקוחות להגיע לדואר ספאם (דואר זבל) (X שלבים)





הגדרות אימייל יוצא

[חזרה](#)

2

שרת- עבור שרתי גוגל יש להזין את הכתובת:
smtp.gmail.com
עבור שרתים אחרים יש לפנות לספק השירות שלכם לקבלת הכתובת

PORT- עבור שאתי גוגל יש להזין את המספר: 465
עבור שרתים אחרים יש לפנות לספק השירות שלכם לקבלת המספר

השתמש בהגדרות מערכת

smtp.gmail.com	שרת
465	Port
	שם משתמש
	סימא

TLS SSL None

הכל | פעילויות | שליחת מסמכים | דיווחי תקלות

Ω ≡ ⌂ | Ix | ⌂ | 🔍 | ⏪ | ⏩ | 📧 | 📧 | 📧 | 📧 | ✂ | 📄 | 📄 | 📄 | מקור

🖼 | 🗨 | 🗨 | 🗨 | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ” | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | x² | x₂ | S | U | I | B

? | 🗣 | A | A | גודל | גופן | עיצוב | סגנון

שרת
Port
שם משתמש
סימא
ביטחון
מחלקות
חתימה אישית



הגדרות אימייל יוצא

[חזרה](#)

השתמש בהגדרות מערכת

	smtp.googlemail.com	שרת
	465	Port
		שם משתמש
		סיסמא
	TLS <input type="radio"/> SSL <input checked="" type="radio"/> None <input type="radio"/>	ביטחון
	שליחת מסמכים <input checked="" type="checkbox"/> פעילויות <input checked="" type="checkbox"/> הכל <input checked="" type="checkbox"/>	מחלקות
		חתימה אישית

3

שם משתמש - עבור שרתי גוגל יש להזין את כתובת האימייל המלאה שלכם. עבור שרתים אחרים יש לפנות לספק השירות שלכם לקבלת שם המשתמש

סיסמא - עבור שרתי גוגל יש להזין את הסיסמא של כתובת האימייל שלכם. עבור שרתים אחרים יש לפנות לספק השירות שלכם לקבלת שם המשתמש



הגדרות אימייל יוצא

[חזרה](#)

השתמש בהגדרות מערכת

4

בטחון - עבור שרתי גוגל יש לסמן SSL
עבור שרתים אחרים יש לפנות לספק השירות שלכם לקבל את סוג האבטחה של שרת האימיילים

smtp.googlemail.com

שרת

465

Port

שם משתמש

סימא

ביטחון

מחלקות


חתימה אישית

TLS SSL None

הכל | פעילויות | שליחת מסמכים | דיווחי תקלות

מחלקות - יש לבחור היכן לאפשר את החיבור לשרת דואר יוצא במערכת.
לדוגמא: אם נבחר ב"שליחת מסמכים" המערכת תשלח את המסמכים שאנו הפקנו דרך החיבור לשרת הדואר היוצא







חתימה אישית

5

חתימה אישית -
 כאן ניתן להוסיף חתימה אישית עם שם ולוגו אשר תופיע באופן אוטומטי בסוף כל אימייל שנשלח מהמערכת
 ניתן לבחור האם להציג גם חתימה אישית בלבד או חתימה אישית בנוסף לחתימת העסק
 (חתימת העסק נמשכת מהגדרות מערכת < הגדרות כלליות < הגדרות אימייל)
 בסיום יש ללחוץ על **שמור**

**ברכה
תמיכה סמ"י**

SENZEY™
Master Your Business


הדרך להצלחת העסק
 תוכנה לניהול עסק | אימון, ייעוץ וליווי עסקים להצלחה

strong span p body

חתימות על מיילים

הצג חתימה אישית בלבד הצג חתימה אישית בנוסף לחתימת העסק

שמור



**במידה וקיבלתם הודעת שגיאה יש לעבור למדריך של שגיאה בהגדרת דואר יוצא
למדריך לחצו כאן**

